Jack Control / Jack Audio Connection Kit

2020 - Laurent Schwartz Mac, Windows et Linux

Jack Control : A quoi ça sert ?

- Permet de démarrer le serveur de son Jack
- Jack est optimisé pour l'audio temps réel. (Les cartes son ASIO pour Windows).
- Jack est un patchbay entre les applications audio compatibles
- Jack doit être démarré avant les applications audio à connecter

Pré-requis au démarrage de Jack sur Windows

- Jack fonctionne avec les cartes son faible latence (ASIO pour windows)
- Vous devez vous procurer les drivers ASIO de votre carte son sur le site officiel du fabricant. Si il n'existe pas, essayez d'utiliser ASIO4ALL (driver générique)
- Si vous utilisez ASIO4ALL, cochez la case Offline settings à l'installation de ce driver

Jack Control : Installation

- Télécharger Jack Control pour votre OS
- Installer l'application

• Démarrer Jack Control (QJackCtl)



- Cliquer sur le bouton « Setup »
- Dans l'onglet « parameters »
 - Le driver est ALSA sur Linux, Portaudio sur Windows et Coreaudio sur Mac
 - Vérifier que Realtime est checké
 - Sélectionner la fréquence d'échantillonnage (samplerate) désirée (44100 = CD, 48000 = DVD ...). Plus elle est grande, plus la latence sera faible pour un même nombre d'échantillons
 - Sélectionner le nombre d'échantillons (Frames), plus il est bas, plus la charge CPU et la carte son seront sollicités.

Setup - JACK Audio Connection Kit		?	\times
Settings Options Display Misc			
Preset Name: HX_Stomp V Save		🗙 <u>D</u> elet	e
Parameters Advanced			
Driv <u>e</u> r: portaudio ▼ Interface: (default) ▼ MIDI Drive Realtime Sample <u>Rate:</u> 48000 ∨ <u>F</u> rames/Period: 128 ∨ Periods/ <u>B</u> uffer: 2 ↓	v <u>e</u> r: n	one	*
□ <u>V</u> erbose messages Lat	ency:	5.33 mse	ec
ОК		Cano	cel

- Dans l'onglet « Advanced »
 - Sélectionnez les périphériques de sortie et d'entrée (un driver ASIO pour windows) dans Input device et Output Device
- Sauvegarde d'un preset
 - Vous pouvez sauvegarder vos différentes configuration dans des presets avec des noms explicites (ici HX_Stomp)
- Cliquer sur OK

🕑 Setup - JACK Audio C	Connection Kit				?	×
Settings Options	Display Misc					
Preset Name: HX_Stomp			~	🛃 <u>S</u> ave	🗙 <u>D</u> ele	ete
Parameters Advanced						
Please do not touch these settings unless you know what you are doing.						
Server Prefix: jackd -S			~	<u>N</u> ame: (a	default)	~
No Memory Lock	Priority:	(default)	Audio:	Duplex		•
Unlock Memory	Word Length:	16 ~	Dit <u>h</u> er:	None		•
H/W Meter	Wait (usec):	21333 ~	Output Device:) IO::A	SIO HX Stomp) ~
<u>M</u> onitor	<u>C</u> hannels:	(default) 🛔	Input Device:) IO::A	SIO HX Stomp) ~
Soft Mode	Port Maximum:	256 ~	Channels I/O:	(default)	(default)	-
H/W Monitor	Timeout (msec):	5 00 ~	Latency I/O:	(default)	(default)	
Iqnore H/W						
Server Suffix:				∨ Start D	e <u>l</u> ay: 2 secs	
				ОК	Car	ncel

Démarrer Jack

 Cliquer sur le bouton « start » pour démarrer le serveur de son Jack

🔪 JACK Aud	io Connection	Kit [HX_Sto 🗆 🗙
▶ <u>S</u> tart	Stop	Started RT 0.91 % 48000 Hz
🕼 <u>M</u> essages	Session	Stopped
⊁ <u>C</u> onnect	M Patchbay	M N N About

Jack Control : Connecter les applications

- Cliquer sur « connect »
 - Du côté gauche, les sorties audio
 - Du côté droit, les entrées audio
- Connecter les applications entre elles
 - Pour voir Reaper dans le graphe de connexion, armez une piste pour l'enregistrement
 - Pour connecter Jamulus à d'autres applications dans Jack Control, Jamulus doit être connecté à un serveur Jamulus et la table de mixage doit être visible (une tranche par participant).

Jack Control : Exemple de connexions

Connections - JACK Audio Connection Kit

– 0 X



Problèmes / Solutions

- Jack affiche un message d'erreur après avoir cliqué sur le bouton « Start »
 - Vérifier que la carte son USB est bien connectée
 - Vérifier qu'un serveur Jack n'a pas été démarré sur la même carte son
 - Si le problème persiste, débranchez votre carte son USB et/ou redémarrez votre périphérique son, puis essayez à nouveau

• Xruns : désynchronisation,

 si il y a trop de Xruns dans « Messages », augmenter le nombre de frames dans « Setup ». Si vous avez connecté plusieurs cartes son à Jack alors les Xruns sont inévitables. Essayez de faire au mieux.

Questions / Réponses [page 1/2]

• ASIO4ALL : Comment activer ma carte son ?

- Si vous avez plusieurs cartes son qui utilisent le driver ASIO4ALL, allez dans Offline Settings et activer votre carte son avant de cliquer sur le bouton « Start » de Jack Control
- Comment utiliser Jack avec Reaper ?
 - Jack doit être démarré avec succès
 - Windows : Allez dans Options > Préférences > Audio > Devices > « Audio System : ASIO » et « JackRouter ». (Jack est un driver ASIO)
 - Linux : Allez dans Options > Préférences > Audio > Devices > « Audio System : Jack » ?

Questions / Réponses [page 2/2]

- Connecter plusieurs cartes son sur un même serveur Jack
 - Linux : utiliser les commandes « alsa_in » et « alsa_out ».
- Comment utiliser jack avec Jamulus ?
 - Jack doit être démarré avec succès
 - Linux : pas de configuration. Jack est automatiquement sélectionné
 - Windows : Sélectionnez dans « Device : JackRouter »

Trucs & Astuces

- Pour accélérer la connexion des applications
 - Cliquer sur le bouton « Sessions » un fois les connexions de vos applications finalisées
 - Cliquer sur « Save » en sélectionnant un nom de dossier explicite.
 Exemple : « jamulus_et_reaper-session-jack »
 - Pour rétablir ces connexions, allez dans « Sessions », cliquez sur « Load » et sélectionner le dossier que vous avez préalablement sauvegarder.